

## Gestes pour la navigation tactile, la lecture de texte et les paramètres vocaux

Geste	Navigation tactile	Lecture de texte	Paramètres vocaux
<b>Une tape avec un doigt</b>	Annoncer l'élément à l'endroit touché (déplacer votre doigt sans le relever de l'écran pour explorer)	Annoncer l'élément à l'endroit touché (déplacer votre doigt sans le relever de l'écran pour explorer)	-
<b>Tape partagée</b>	Annoncer le caractère à la position actuelle pendant l'exploration ou activer un bouton du clavier tactile pendant la saisie en mode standard ou en mode tactile	Annoncer le caractère à la position actuelle pendant l'exploration ou activer un bouton du clavier tactile pendant la saisie en mode standard ou en mode tactile	-
<b>*Double tape partagée</b>	Annoncer le mot à la position actuelle pendant l'exploration ou ouvrir et fermer le panneau des caractères alternatifs associés au bouton du clavier tactile en mode de saisie tactile	Annoncer le mot à la position actuelle pendant l'exploration ou ouvrir et fermer le panneau des caractères alternatifs associés au bouton du clavier tactile en mode de saisie tactile	-
<b>Pichenette vers la droite ou vers la gauche</b>	Élément suivant ou élément précédent	Caractère suivant ou caractère précédent	Augmenter ou diminuer le débit vocal
<b>Pichenette vers le bas ou vers le haut</b>	Élément suivant ou élément précédent (dont le type a été défini par une pichenette vers la droite ou vers la gauche avec deux doigts), ou changer la valeur dans les barres de défilement	Ligne précédente ou ligne suivante (n'importe où si le déplacement par ligne vers le haut/bas fonctionne)	Baisser ou augmenter le volume principal du système

<b>Pichenette avec deux doigts vers la droite ou vers la gauche</b>	Avancer ou reculer dans la liste des types d'éléments vers lesquels vous pouvez naviguer, comme les régions, les titres, les éléments des listes etc.	Mot suivant ou mot précédent	-
<b>Pichenette avec deux doigts vers le haut</b>	Dire l'élément actuel	Paragraphe précédent (effectue en fait un <b>CTRL + FLÈCHE HAUT</b> )	-
<b>Pichenette avec deux doigts vers le bas</b>	Dire tout	Paragraphe suivant (effectue en fait un <b>CTRL + FLÈCHE BAS</b> )	-
<b>Triple tape</b>	Sélectionner ou désélectionner un élément dans une liste ; diminuer la valeur dans une barre de défilement ; ouvrir et fermer le panneau des caractères alternatifs associés au bouton du clavier tactile en mode de saisie standard	Activer ou désactiver la sélection de texte ou ouvrir et fermer le panneau des caractères alternatifs associés au bouton du clavier tactile en mode de saisie standard	Activer ou désactiver le curseur tactile
<b>Triple tape avec deux doigts</b>	Annoncer le texte sélectionné	Annoncer le texte sélectionné	-
<b>Pichenette avec trois doigts vers la droite ou vers la gauche</b>	Exécuter <b>TAB</b> ou <b>MAJ + TAB</b>	Début ou fin de la ligne actuelle (effectue en fait la fonction Fin/Début, <b>JAWS END/HOME</b> )	-
<b>Pichenette avec trois doigts vers le haut ou vers le bas</b>	Dans une application, passer d'un volet au suivant ou au précédent (comme <b>F6</b> ou <b>MaJ + F6</b> au clavier)	Début ou fin de la zone de texte (effectue en fait un <b>CTRL + ORIGine/FIN</b> )	-

<b>Pichenette avec quatre doigts vers le haut ou vers le bas</b>	Premier ou dernier élément	Descendre ou remonter d'une page ou d'un écran (effectue en fait un <b>PAGE SUIVANTE/ PRÉCÉDENTE</b> )	-
<b>Balayage avec quatre doigts vers le bas</b>	-	Dire tout (une simple tape à l'écran arrête la lecture)	-
<b>Balayage avec quatre doigts vers le bas puis le haut</b>	Activer ou désactiver le clavier tactile de Windows	Activer ou désactiver le clavier tactile de Windows	-
<b>Double tape avec quatre doigts</b>	Liste des gestes pour la navigation tactile	Liste des gestes pour la lecture de texte	Liste des gestes pour les paramètres vocaux

### **Gestes pour les commandes générales de Windows et les commandes de JAWS**

<b>Geste</b>	<b>Action</b>
<b>Double tape</b>	Activer l'élément actuel ou le bouton du clavier tactile en mode de saisie standard (fonctionne aussi bien en mode de navigation qu'en mode de lecture de texte)
<b>Balayage avec deux doigts vers la droite puis la gauche</b>	Échappe (effectue en fait la commande <b>ÉCHAPPE</b> dans les deux modes Navigation et Lecture)
<b>Balayage avec deux doigts vers le haut puis le bas</b>	Fermer l'application (dans les deux modes Navigation et Lecture)
<b>Balayage avec trois doigts vers le bas puis le haut</b>	Activer ou désactiver la lecture du nom de l'élément pour les éléments dont le nom n'est pas explorable avec le curseur, comme le texte des boutons ou des éléments de listes
<b>Tape avec deux doigts</b>	Interrompre l'annonce en cours
<b>Double tape avec deux doigts</b>	Touche APPLICATION
<b>Rotation avec deux doigts dans le sens des aiguilles d'une montre</b>	Aller au mode de navigation suivant
<b>Rotation avec deux doigts dans le sens inverse des aiguilles d'une montre</b>	Aller au mode de navigation précédent

<b>Double tape avec trois doigts</b>	Activer ou désactiver le synthétiseur
<b>Tape avec quatre doigts</b>	Afficher l'aide contextuelle sur les gestes
<b>Triple tape avec quatre doigts</b>	Mode apprentissage des gestes, similaire à l'aide clavier
<b>Rotation avec quatre doigts</b>	Geste à passer directement à Windows
<b>Tape avec cinq doigts</b>	Boîte de dialogue des utilitaires de JAWS (si vous n'êtes pas en mode Navigation, cette commande repasse en mode Navigation)
<b>Double tape avec cinq doigts</b>	Fenêtre de JAWS (si vous n'êtes pas en mode Navigation, cette commande repasse en mode Navigation)
<b>Triple tape avec cinq doigts</b>	Quitter JAWS (si vous n'êtes pas en mode Navigation, cette commande repasse en mode Navigation)
<b>Rotation avec cinq doigts</b>	Activer ou désactiver la prise en charge des gestes par JAWS